
Thunderbird の設定方法

※ こちらのご案内はPC画面になります。 ご利用環境により表示画面が多少異なる場合がございますので、 予めご了承ください。

1.Thunderbird を開き、




(設定)をクリックしてください。




2. ② アカウント設定

(アカウント設定)を開いてください。



3.新しいアカウントをクリックし、 メニューからメールアカウント(M)をクリックして ください。



4. アカウントのセットアップを開始します。 お名前、メールアドレス、パスワードの入力をし、 「手動設定」をクリックしてください。

			≡ - 0	×
		区 アカウントのセットアップ X 图 Thunderbird Privacy Notice — Moz X		
	既存のメールアドレ 現在のメールアドレスを使用するには Thunderbird が自動的に有効なち	そのアカウント情報を記入してください。		
	あなたのお名前	←メール送受信時に	- 表示されるお夕前	
メールアドレス				
	@slife-bb.com	● ←会員証記載のメー	-ルアドレス	
	パスワード •••••••••	←会員証記載のパス	7 ロ _ じ	
	✓ パスワードを記憶する	トム貝証記戦のハノ	ベソート	
	手動設定	キャンセル 続ける		
	あなたの認証情報はローカルのあなたの	コンビュータにのみ保存されます。		
		【SEIWA BroadBand メール	レアドレス会員 証】	
		この度は、弊社サービスをお申込みいただきまして誠にあり	がとうございます。	
		お申込みいただきましたお客様のご利用内容を以下の通り	ビ案内申し上げます。	
		なお、この書面については、大切に保管していただきますよ	らお願い申し上げます。	
		メールアドレス: @slife-bb.com		
		パスワード:		
		ご利用 開始 日: 本書到着後、お客様にてご設定の上、	、即時利用可能	

※【SEIWA BBメールアドレス会員証】は、SEIWA BBメール申請をいただいた方に順次郵送にてお送りしております。

(申請内容の不備や郵送先ご住所の相違等により、お手元に届かない場合がありますのでご了承ください。)

5. 手動設定をクリックすると「受信サーバー」と 「送信サーバー」の設定項目が表示されます。 必要事項を入力してください。



●受信サーバー

・プロトコル: POP3

・ホスト名: mail.slife-bb.com

・ポート番号:110 ・接続の保護:なし

・認証方式:通常のパスワード認証

・ユーザー名:会員証記載のメールアドレス (ユーザー名は自動入力されます。)



●送信サーバー

・ホスト名: mail.slife-bb.com

・ポート番号:587

・接続の保護:なし

・認証方式:通常のパスワード認証


・ユーザー名:会員証記載のメールアドレス

(ユーザー名は自動入力されます。)

必要事項の入力が終わりましたら、「完了」をクリックしてください。

手動設定		
受信サーバー		
プロトコル:	POP3 V	
ホスト名:	mail.slife-bb.com	
ポート番号:	110	
接続の保護:	なし	
認証方式:	通常のパスワード認証 ~	
ユーザー名:	@slife-bb.com	
送信サーバー		
木入卜名:	mail.slife-bb.com	
ポート番号:	587 🔷	
接続の保護:	なし	
認証方式:	通常のパスワード認証	
ユーザー名:	@slife-bb.com	
	詳細設定	
再テスト	キャンセル 完了	

6. 警告が表示されますが、 「接続する上での危険性を理解しました。」 にチェックを入れて「確認」をクリックしてください。



6. アカウント設定が完了しました。 「完了」をクリックして設定を終わってください。

